

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.164 – Página 1/4	
Título do Documento	INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR UM ATALHO PARA O SERVIDOR REMOTO RDS	Emissão: 05/01/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 05/01/2026

1. OBJETIVO

Instruções para configurar um atalho para o servidor remoto RDS no Windows 10 e Windows 11.

2. MATERIAL

Computador com Windows 10 ou Windows 11 instalado e conexão VPN.


3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Para seguir os passos abaixo, é necessário estar conectado à VPN. Caso não tenha a VPN instalada, utilize o POP.SETISD.163 - Instalação e configuração da VPN GloBalProtec.

Para criar um atalho remoto do Windows, é necessário ter em mãos o IP a ser conectado.

- Para criar o atalho, vá até o menu **Iniciar** , na barra de pesquisa digite pelo termo **“Remota”**. Feito isso, selecione **“Conexão de Área de Trabalho Remota”** (figura 1).

Figura 1 – Buscar conexão remota.




Fonte: print de tela realizada pelo autor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.164 – Página 2/4	
Título do Documento	INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR UM ATALHO PARA O SERVIDOR REMOTO RDS	Emissão: 05/01/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 05/01/2026

- Será aberta janela onde iremos inserir os dados como o IP ao qual o computador vai acessar, e também o nome de usuário do Windows que vamos utilizar. Clique em **Mostrar Opções** para exibir mais opções (figura 2);


Figura 2 – Inserção de IP.



Fonte: print de tela realizada pelo autor.

- Ao clicar em “Mostrar Opções (figura 2)” temos a opção de adicionar o nome de usuário e de salvar o atalho na pasta desejada (figura 3).

Figura 3 – Campos para inserção de nome de usuário e salvar credenciais.




Fonte: print de tela realizada pelo autor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.164 – Página 3/4	
Título do Documento	INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR UM ATALHO PARA O SERVIDOR REMOTO RDS	Emissão: 05/01/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 05/01/2026

- Ao marcar o checkbox “Permitir salvar minhas credenciais” você permite que o nome de usuário e senha sejam salvas para futuras conexões (é o recomendado).
- Clicando em “Salvar como” você tem a opção de salvar o atalho na pasta que desejar, com o nome que desejar. Após digitar o nome e escolher a pasta, é só clicar em “Salvar” (figura 4).


Figura 4 – Salvar atalho.



Fonte: print de tela realizada pelo autor.

- Feito isso, o atalho está criado e pronto para uso (figura 5).

Figura 5 – Finalizando o processo.



Fonte: print de tela realizada pelo autor.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.SETISD.164 – Página 4/4	
Título do Documento	INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR UM ATALHO PARA O SERVIDOR REMOTO RDS	Emissão: 05/01/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 05/01/2026

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	12/09/2023	Elaboração do POP

Elaboração Maurício Magalhães André Fernando Pereira	Data: 12/09/2023
Análise Filipe Augusto Lins Martins – Chefe UISTI	Data: 11/12/2023
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 22/12/2023
Aprovação Leandro Marcel Freitas e Santos – Chefe do SETISD Colegiado Executivo	Data: 11/12/2023 Data: 05/01/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.017907/2023-59.