



**Oficinas de
Implantação
do Sistema Siads**

Dias 26/05, 02, 07 e 16/06/2023

Siads Sistema de Gestão Patrimonial

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INovaÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
Brasil
Governo e Inovação

Oficina 4/4

**Tema:
PATRIM
(Implantação do patrimônio)**

16/06/2023

**Apresentação:
Marcos Gomes**

RESUMO DA AULA PASSADA



1 – SUBSISTEMA ESTOQUE

2 – COMO ACESSAR O SIADS WEB

3 – COMO TROCAR O NÍVEL DE ACESSO

4 - COMO INICIAR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

5 - COMO GERAR ARQUIVOS DE MIGRAÇÃO

AULA DE HOJE

MIGRAÇÃO DE ESTOQUE
(ALMOXARIFADO)

O QUE VAMOS APRENDER HOJE

1 – SUBSISTEMA PATRIM

2 – COMO MIGRAR E IMPLANTAR O PATRIMÔNIO DE FORMA MANUAL

3 – COMO MIGRAR E IMPLANTAR O PATRIMÔNIO DE FORMA
AUTOMATIZADA

4 – COMO INICIAR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

5 – COMO GERAR ARQUIVOS DE MIGRAÇÃO DO PATRIMÔNIO

**O QUE VAMOS APRENDER NO
PRÓXIMO EVENTO**

**Aguardando sugestão
de um novo tema.**

SUBSISTEMA PATRIM



PATRIMÔNIO

**GESTÃO DE BENS
PATRIMONIAIS**

PATRIMÔNIO

O setor de patrimônio tem por objetivo principal manter o registro do acervo de bens móveis de natureza permanente. Os bens permanentes são aqueles que existem fisicamente, como móveis, computadores, veículos, aeronaves, entre outros que também integram o patrimônio.

GESTOR DE PATRIMÔNIO

Profissional que trabalha na gestão do patrimônio de um Órgão.


A ORIGEM DO PATRIMÔNIO



FONTE DE INFORMAÇÃO

Os saldos devem estar registrados em algum tipo de controle, pode ser uma planilha, um banco de dados ou um sistema de controle de patrimônio

SUBSISTEMA PATRIM



PATRIMÔNIO

Acessar o PATRIM para iniciar, gerenciar e finalizar o processo de implantação do patrimônio da unidade.

Acessar o subsistema PATRIM.

SUBSISTEMA PATRIM




FAIXA PATRIMONIAL

Tipos de plaqueta utilizadas no sistema Siads:

- 1 – Metal
- 2 – Plástico
- 3 – Papel

Cada tipo de plaqueta tem uma faixa numérica sequencial e cada unidade tem a sua faixa de forma que a numeração não se repete entre os tipos de plaquetas e para outras unidades.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA FAIXA

Acessar o módulo FAIXA

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




CONSULTA FAIXA

Acessar a transação CONFAIXA.

A faixa é atribuída quando a unidade gestora é criada no sistema, caso a faixa não tenha sido atribuída ou tenha se esgotado a unidade deve abrir um chamado solicitando a faixa.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA FAIXA

Digitar o código da UASG e
teclar “Enter”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS-HOM, PATRIM, FAIXA, CONFAIXA (CONSULTA DE FAIXAS)

DATA: 13/06/2023 HORA: 11:38:11 USUARIO: [REDACTED]

UASG : 155152 - IF GOIANO TRINDADE

SEQUENCIAL	TIPO DE PLAQUETA	NUMERO INICIAL	NUMERO FINAL	TOTAL DISPONIVEL	
(-)	1	METAL	101122	102121	1000
(-)	2	PLASTICO	104122	105121	1000

MARQUE 'X' PARA CONSULTAR OS NUMEROS DISPONIVEIS

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA


08/005

CONSULTA FAIXA

Detalhe dos tipos de plaquetas da unidade com quantidade disponível e número de início e número final.

Digite “X” entre o parêntese e tecle “Enter” para visualizar os números disponíveis.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA FAIXA

Números disponíveis para a faixa selecionada.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Exemplo da inclusão de um item não personalizado no CADMAT.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

REVISÃO DA INCLUSÃO DE PERSONALIZAÇÃO.

Maiores detalhes podem ser vistos na oficina 2 realizada em 02 de junho.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Acessar o módulo PERSONAL


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Acessar a transação
INCMPERS

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Digitar o código do material a ser personalizado

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS-HOM, CADMAT, PERSONAL, INCMATPERS (INCLUI ITEM MAT PERSONALIZADO)

DATA: 13/06/2023 HORA: 11:18:47 USUARIO: [REDACTED]

UASG: 155152 - IF GOIANO TRINDADE

OPCAO ITEM DE MATERIAL

(=) 00036398-7 - MAQUINA PARA PREPARO DE CAFE EXPRESSO , COM 120/230V, COR PRETA/PRATA, BOMBA DAGUA DE 15 BAR , MEDINDO 2,40 L DE AGUA, 300G GRAU

(_) 00036399-5 - CADEIRA PARA ESCRITORIO , TUBO ACO/PINTURA EM EPOXI PO/PERITA , TECIDO MESCLADO/CINZA-PRETO , SEM BRACO/GIRATORIA COM 5 RODIZIOS

(_) 00036400-2 - CADEIRA PARA ESCRITORIO , TUBO ACO/NIQUELADO/PRETA , TECIDO MESCLADO/CINZA-PRETO , COM BRACO/FIXA COM 5 RODIZIOS , ESPUMA INJET

(_) 00036401-0 - JARRA , COM CAPACIDADE PARA 1,9 LITROS, MODELO REDONDO, SEM TAMPA COM ALCA, EM VIDRO

(_) 00036402-9 - CONJUNTO (KIT) PARA CURATIVO , 2PINCAS ANATOMICAS,2PINCAS KELLY,1CAMPO CIRURGICO , TIPO SIMPLES, DESCARTAVEL , ESTERIL

(_) 00036403-7 - SOFA , COM 03 LUGARES , REVESTIDO EM POLIESTER , ESTRUTURA EM MADEIRA

(_) 00036404-5 - SOFA , COM 02 LUGARES , REVESTIDO EM COURO , ESTRUTURA EM MADEIRA

(_) 00036405-3 - SOFA , COM 02 LUGARES , REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER , ESTRUTURA EM MADEIRA

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA


M A + a

06/005

PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Selecionar o item desejado


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Informar a conta contábil de personalização do item.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Atribuir a unidade de fornecimento e estocabilidade

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS-HOM, CADMAT, PERSONAL, INCMATPERS (INCLUI ITEM MAT PERSONALIZADO)

DATA: 13/06/2023 HORA: 11:22:43 USUARIO: [REDACTED]

UASG: 155152 - IF GOIANO TRINDADE

NATUREZA DA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN.

SUBITEM: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI

ITEM MATERIAL: 00036398-7 - MAQUINA PARA PREPARO DE CAFE EXPRESSO , COM 120/23

ITEM MATERIAL SIASG : 000256495

CONTA CONTABIL: 123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

OPCAO UNIDADE DE FORNECIMENTO ESTOCABILIDADE SITUACAO

(X) 00001 - UNIDADE 0 ATIVO

CONFIRMA INCLUSAO (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)


PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

MENÚ + a 22/024

PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Confirmar a personalização


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



PERSONALIZAÇÃO DE ITEM

Inclusão efetuada com sucesso


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Acessar o subsistema PATRIM


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Acessar o módulo ENTRADA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Acessar a transação
INCENTRADA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Selecionar a opção
CADASTRA BEM


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar o número correspondente ao tipo de placa desejado e a quantidade de bens a cadastrar.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar o item de material, a unidade de fornecimento e o tipo do bem.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS, PATRIM, ENTRADA, INCENTRADA (CADASTRA BEM)

DATA: 13/06/2023 HORA: 11:59:10 USUÁRIO: [REDACTED]

UASG : 155152 - IF GOIANO TRINDADE

TIPO de PLAQUETA : METAL TIPO de BEM : PRÓPRIO

ITEM de MATERIAL : 000363987 - MAQUINA PARA PREPARO DE CAFE EXPRESSO COM 120 /230V, COR PRETA/PRATA, BOMBA DAGUA DE 15 BAR MEDINDO 2,40 L DE AGUA, 300G GRAOS DE CAFÉ, PESO 13 KG

UNID. FORNECIMENTO : 00001 - UN

Descrição do BEM : SE DESEJAR A UNIDADE PODE INCLUIR MAIS ALGUMA CARACTERISTICA NESSA POSICAO SEM ALTERAR A DESCRIACAO DO ITEM NO CADMAT

DATA de TOMBAMENTO : 15042019 DATA de DEVOLUÇÃO:

VALOR do BEM : 250000

FORMA de AQUISIÇÃO : IMPLANTACAO SITUAÇÃO : 1

NÚMERO de SÉRIE : NÚMERO ANTERIOR : 4589635

MARCA : AFE EXPORT MODELO : SUPER LUXO

FABRICANTE : CASA DAS MAQUINAS

(0001) PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO ←

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

M A + a

13/065

INCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar os dados do cadastro do bem a ser implantado, caso algum campo obrigatório fique em branco o sistema retorna a mensagem informando que o campo onde o “Cursor” se encontra deve ser preenchido.

Tecle “Enter” para seguir para a segunda tela de cadastro.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS, PATRIM, ENTRADA, INCENTRADA (CADASTRA BEM)

DATA: 14/06/2023 HORA: 17:37:58 USUÁRIO: [REDACTED]

NOME do GARANTIDOR : [REDACTED]
NÚMERO do CONTRATO : [REDACTED]
DATA INICIAL : [REDACTED] DATA FINAL : [REDACTED]

CPF CORRESPONSÁVEL : 11111111111
NOME CORRESPONSÁVEL: FULANO DE TAL
ENDEREÇO FÍSICO : AVENIDA CENTRAL, NR 100

TERCEIRO de ORIGEM :
UORG do DESTINO : 18718
GESTÃO do DESTINO : 26407


PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

M A + a 05/024

INCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar os dados do cadastro do bem a ser implantado na segunda tela de cadastro do bem e teclar “Enter”


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



INCLUI ENTRADA DE BENS

Após o preenchimento de todos os dados cadastrais teclar “Enter” e Digitar “S” para confirmar o cadastro.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




INCLUI ENTRADA DE BENS

Após a confirmação do cadastro o sistema retorna a informação do número patrimonial reservado ao bem cadastrado.

Nesse momento o sistema interroga se deseja implantar.

A RECOMENDAÇÃO É NÃO IMPLANTAR, DEIXANDO A IMPLANTAÇÃO PARA O FINAL DO CADASTRAMENTO DE TODOS OS BENS, POSSIBILITANDO AJUSTES DE CADASTROS DOS BENS.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




INCLUI ENTRADA DE BENS

**O SISTEMA ACEITA O
CADASTRO DE ATÉ 999 BENS
DE UMA ÚNICA VEZ**

Digitar o número correspondente ao tipo de placa desejado e a quantidade de bens a cadastrar.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




INCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar o item de material, a unidade de fornecimento e o tipo do bem.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda



SIADS, PATRIM, ENTRADA, INCENTRADA (CADASTRA BEM)

DATA: 14/06/2023 HORA: 17:48:01 USUÁRIO: [REDACTED]

UASG : 155152 - IF GOIANO TRINDADE

TIPO de PLAQUETA : METAL TIPO de BEM : PRÓPRIO

ITEM de MATERIAL : 000046990 - BALCAO EM MADEIRA COM 3 PORTAS

UNID. FORNECIMENTO : 00001 - UN

DESCRÍÇÃO do BEM : COM REVESTIMENTO MELAMINICO

DATA de TOMBAMENTO : 14072018 DATA de DEVOLUÇÃO:

VALOR do BEM : 38500

FORMA de AQUISIÇÃO : COMPRA

NÚMERO de SÉRIE :

MARCA : MOVLAR

FABRICANTE : FABRICA INTERNACIONAL DE ARMARIOS

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

M A + a

20/057

INCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar os dados do cadastro do bem a ser implantado, caso algum campo obrigatório fique em branco o sistema retorna a mensagem informando que o campo onde o “Cursor” se encontra deve ser preenchido.

Tecle “Enter” para seguir para a segunda tela de cadastro.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS, PATRIM, ENTRADA, INCENTRADA (CADASTRA BEM)

DATA: 14/06/2023 HORA: 17:50:14 USUÁRIO: [REDACTED]

NOME do GARANTIDOR : [REDACTED]
NÚMERO do CONTRATO : [REDACTED]
DATA INICIAL : [REDACTED] DATA FINAL : [REDACTED]
CPF CORRESPONSÁVEL : [REDACTED]
NOME CORRESPONSÁVEL : [REDACTED]
ENDEREÇO FÍSICO : [REDACTED]

TERCEIRO de ORIGEM : [REDACTED]
UORG do DESTINO : 18723_
GESTÃO do DESTINO : 26407


PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

M A + a 05/024

INCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar os dados do cadastro do bem a ser implantado na segunda tela de cadastro do bem e teclar “Enter”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




INCLUI ENTRADA DE BENS

Após a confirmação do cadastro o sistema retorna a informação dos número patrimonial reservado ao bem cadastrado.

Nesse momento o sistema interroga se deseja implantar.

A RECOMENDAÇÃO É NÃO IMPLANTAR, DEIXANDO A IMPLANTAÇÃO PARA O FINAL DO CADASTRAMENTO DE TODOS OS BENS, POSSIBILITANDO AJUSTES DE CADASTROS DOS BENS.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA ENTRADA DE BEM

Acessar o módulo CONENTRADA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA ENTRADA DE BEM

Selecionar a opção DADOS DO BEM para detalhar o cadastro do bem.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA ENTRADA DE BEM

Digitar o úmero patrimonial a ser consultado.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




CONSULTA ENTRADA DE BEM

1ª Tela do detalhe da consulta do bem patrimonial consultado.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda



```
SIADS, PATRIM, ENTRADA, CONCENTRADA ( DADOS DO BEM )
DATA: 14/06/2023          HORA: 18:21:37          USUARIO: ....ccc


UASG      : 155152 - IF GOIANO TRINDADE
PATRIMONIO : 0000101122
CONTRATO GARANTIA DE COMPRA
  CONTRATO :                      INICIO :          FIM :
  GARANTIDOR :
CONTRATO MANUTENCAO
  CONTRATO :                      INICIO :          FIM :
  GARANTIA DE MANUTENCAO
  AUTORIZACAO:          PREVISAO :          RETORNO :
                      FIM GARANTIA :          VALOR :
LOCALIZACAO ATUAL
  UG      : 155152 - IF GOIANO TRINDADE
  UORG    : 018718 - SEPAT IF GOIANO - TRINDADE
  TERCEIRU :
  AVALIACAO
    ENVIO :          REALIZACAO :          VALOR :
  BOLSA
    DOCUMENTO :          DISPONIBIL.:          VENCIMENTO :          CONTINUA...
PF3=SAI PF2=AGREGADOS PF12=RETORNA
```

CONSULTA ENTRADA DE BEM

2ª Tela do detalhe da consulta do bem patrimonial consultado.

Para bens já implantados e com depreciação lançada o sistema apresenta a terceira tela com os dados da evolução da depreciação, veja no slide nº 74 exemplo da terceira tela com a evolução da depreciação do bem apenas implantado e no slide 92 o exemplo do bem já com a depreciação em andamento.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



ALTERA ENTRADA DE BEM

Acessar a transação
ALTENTRADA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



ALTERA ENTRADA DE BEM

Selecionar a opção CADASTRO


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



ALTERA ENTRADA DE BEM

Digitar o número patrimonial a ser alterado.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



ALTERA ENTRADA DE BEM

O sistema abre os campos que podem ser alterados.

Na primeira tela é possível alterar o item de material e a unidade de fornecimento

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS, PATRIM, ENTRADA, ALTENTRADA (CADASTRO)

DATA: 14/06/2023 HORA: 18:24:36 USUÁRIO: [REDACTED]

UASG : 155152 - IF GOIANO TRINDADE

NÚMERO PATRIMONIAL : 101122 TIPO de BEM: PRÓPRIO

ITEM de MATERIAL : 363987 - MAQUINA PARA PREPARO DE CAFE EXPRESSO COM 120 /230V, COR PRETA/PRATA, BOMBA DAGUA DE 15 BAR MEDINDO 2,40 L DE AGUA, 300G GRAOS DE CAFÉ, PESO 13 KG

UNID. FORNECIMENTO : 1 - UN

DESCRÍÇÃO do BEM : TESTE

DATA de TOMBAMENTO : 15042019 DATA de DEVOLUÇÃO : _____

VALOR do BEM : 250000

FORMA de AQUISIÇÃO : IMPLANTACAO SITUAÇÃO : 1

NÚMERO de SÉRIE : 159357

MARCA : CAFE EXPORT

FABRICANTE : CASA DAS MAQUINAS

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA


MA+ a 18/035

ALTERA ENTRADA DE BEM

O sistema abre os campos que podem ser alterados.

Na segunda tela é possível alterar os dados desejados ou incluir o número de série e número anterior.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



ALTERA ENTRADA DE BEM

Confirmar a alteração realizada
digitando “S” e teclando
“Enter”.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



ALTERA ENTRADA DE BEM

Alteração efetuada com sucesso


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



EXCLUI ENTRADA DE BENS

Acessar a transação
EXCENTRADA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



EXCLUI ENTRADA DE BENS

Selecionar a opção CADASTRO


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



EXCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar o número do patrimônio
a ser excluído e teclar “Enter”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




EXCLUI ENTRADA DE BENS

Digitar “S” seguido de “Enter” para confirmar a exclusão do cadastro.

Essa exclusão faz com que o número patrimonial retorne para a faixa patrimonial e será utilizado no próximo bem a ser cadastrado.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



EXCLUI ENTRADA DE BENS

Exclusão efetuada com sucesso.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



RELATÓRIO DE ENTRADA

Acessar o módulo RELENTRADA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



RELATÓRIO DE ENTRADA

O relatório é parametrizado e só é emitido se os parâmetros informados estiverem dentro do que o sistema exige, se preencher todos os campos por exemplo o sistema retorna a mensagem informando que os parâmetros devem ser revistos.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



RELATÓRIO DE ENTRADA

A impressão do relatório é endereçada e deve ser informado o “netname” da impressora.

Como gerar e imprimir
relatórios no Siads

<https://www.youtube.com/watch?v=gH5V-zs8Ekl>

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS-HOM, PATRIM, ENTRADA, RELENTRADA (RELATORIO DE ENTRADA DE BENS)

DATA: 14/06/2023 HORA: 18:35:13 USUARIO [REDACTED]

UASG : 155152 IF GOIANO TRINDADE
UG :
UORG :
GESTAO :
TERCEIRO :
CONTA CONTABIL :
ITEM MATERIAL :
MATERIAL :
FABRICANTE :
MARCA :
NR. SERIE :
ENDERECO :
CO-RESPONSAVEL :
DESTINACAO : EM USO
SITUACAO :
OBS: ANTES DE CONFIRMAR A IMPRESSAO, POSICIONE CORRETAMENTE O FORMULARIO.


INFORME O NETNAME DA IMPRESSORA: AWPD0371
CONFIRMA EMISSAO : **S** (S-SIM, N-NAO)

PF1=AJUDA
MA+ a 22/039

RELATÓRIO DE ENTRADA

Confirmar a impressão do relatório digitando “S” e teclando “Enter”.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

Acessar a transação INCENTRADA

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

A implantação pode ser realizada por UORG ou por UG.

Por UORG é necessário repetir o processo para cada uma das UORGs onde foram cadastrados bens.

Por UASG a implantação ocorre por completo em todas as UORGs da UG.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS POR UORG

Selecionar a opção “IMPLANTA BEM UORG”.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

POR UORG

Digitar o código da UORG desejada, informar o número do documento de implantação e se houver, um número de processo.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

POR UORG

O sistema disponibiliza os números patrimoniais cadastrados na UORG informada para a seleção, não é obrigatório a seleção de todos os números de uma vez.

Digitar “X” no campo do patrimônio a ser implantado e teclar “Enter”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

POR UORG

Confirmar a inclusão digitando
“S” seguido de “Enter”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

POR UORG

Após a confirmação o sistema já direciona para a impressão do termo de responsabilidade.

Fica a critério da unidade realizar a impressão nesse momento ou deixar para imprimir após a implantação de todos os bens.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS POR UG

Selecionar a opção “IMPLANTA BEM UG”.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS POR UG

Digitar o código da UG e o número do documento de implantação e teclar “Enter”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

POR UG

Digitar a data de efetivação da
implementação dos bens na UG.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

POR UG

Confirmar a efetivação da implementação digitando “S” em seguida teclando “Enter” para confirmar.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




IMPLEMENTAÇÃO DOS BENS

POR UG

Após a confirmação o sistema já direciona para a impressão do termo de responsabilidade.

Fica a critério da unidade realizar a impressão nesse momento ou deixar para imprimir posteriormente.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




CONSULTA ENTRADA DE BENS IMPLANTADOS

1ª Tela do detalhe da consulta
do bem patrimonial consultado.

AGORA COM A DESTINAÇÃO
EM USO


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA ENTRADA DE BENS IMPLANTADOS

2ª Tela do detalhe da consulta
do bem patrimonial consultado.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA ENTRADA DE BENS IMPLANTADOS

3ª Tela do detalhe da consulta dos parâmetros e valores de depreciação do bem antes da apuração de depreciação.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Acessar o módulo INCENTRADA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Selecionar a opção “APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS IMPLANTADOS.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Não é necessário informar os números patrimoniais em apuração de depreciação, basta teclar “Enter”


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Após teclar “Enter” o sistema retorna a numeração dos bens a serem apurados, digitar “C” e teclar “Enter” para confirmar a apuração.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

O sistema retorna a informação das contas e valores apurados para exercícios anteriores e exercício atual, a unidade deve executar a contabilização, acessar o módulo DEPRECIA.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Acessar o módulo DEPRECIA


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Acessar a transação DEPRECIAÇÃO


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Selecionar a UG com bens a depreciar.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Selecionar o mês de referência a ser depreciado.

Pode ser que a unidade apresente mais de um mês a depreciar, isso ocorre quando a unidade deixa de executar a depreciação no momento da implantação.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS-HOM, PATRIM, DEPRECIA, DEPRECIA (DEPRECIA NO SIAFI)

DATA: 15/06/2023 HORA: 13:21:28 USUARIO: [REDACTED]

UASG: 155152 - IF GOIANO TRINDADE
UG : 155152 - IF GOIANO TRINDADE
: REFERENCIA: 05/2023 TIPO: APURACAO ESPECIAL - IMPLANTACAO

CONTA ATUAL	CONTA ANT.	VAL. EXERC. ATUAL CALCULADO	VAL. EXERC. ANTERIOR CALCULADO
12311.03.01	14212.12.00	93,75	825,00
12311.03.03	14212.42.00	446,40	4731,84
		446,40	4731,84
TOTAL A LANCAR		540,15	5556,84


DEPRECIA? c (C-CONFIRMA N-NAO CONFIRMA A-ALTERA)

Ma a 24/034

APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Confirmar a depreciação da unidade, esse passo só será executado após a implantação definitiva dos bens, no mês seguinte o sistema passa a gerar a depreciação de forma automática.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO

Após a confirmação o sistema retorna as NLs de lançamento de depreciação da unidade.

Os ajustes necessários de depreciação são realizados nesse momento.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA PARAMETRIZADA

Acessar o módulo ENTRADA, transação CONENTRADA e selecionar a opção PARAMETRIZADA.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA PARAMETRIZADA

Digitar o código correspondente a unidade desejada, o sistema só permite uma informação por vez..


SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA PARAMETRIZADA

Selecionar a opção
PARAMETROS.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL




CONSULTA PARAMETRIZADA

A consulta é parametrizado e só permite associar alguns campos dentro do que o sistema exige, se preencher todos os campos por exemplo o sistema retorna a mensagem informando que os parâmetros devem ser revistos.

Para os campos DESTINAÇÃO E SITUAÇÃO tecle F1 para consultar as opções disponíveis.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA PARAMETRIZADA

Tela de apresentação da lista de todos os bens solicitados na parametrização, para detalhar o cadastro digite “X” ao lado do(s) patrimônio(s) desejado(s).

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL

Terminal 3270 - A - AWVD0371

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIADS-HOM, PATRIM, ENTRADA, CONCENTRADA (CONSULTA ENTRADA DE BENS)

DATA: 15/06/2023 HORA: 13:13:32 USUARIO: [REDACTED]

UASG : 155152 - IF GOIANO TRINDADE
PATRIMONIO ATUAL : 0000101123
PATRIMONIO ANTERIOR : ←
PATRIMONIO AGREGADOR:
ITEM MATERIAL : 000046990 - BALCAO EM MADEIRA COM 3 PORTAS COM REVESTIMENTO ME
LAMINICO


MARCA : MOVLAR MODELO : LUXO
SERIE : TOMBAMENTO: 14/07/2018 DEVOLUCAO:
FABRICANTE : FABRICA INTERNACIONAL DE ARMARIOS
UNID. FORNECIM.: 1 - UNIDADE
CONTA CONTABIL : 12.311.03.03/14.212.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL
VALOR HISTORICO: 385,00 SITUACAO : BOM
GESTAO : 26407 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.GOIANO
TIPO : PROPRIO DESTINACAO: EM USO
ENDERECO : ←
RESPONSAVEL : JOAO FERREIRA ←
CU-RESPONSAVEL : ←

PF3=SAI PF12=RETORNA

Má + a 01/001

CONSULTA PARAMETRIZADA

SUBSISTEMA PATRIM IMPLEMENTAÇÃO MANUAL



CONSULTA PARAMETRIZADA

3ª Tela do detalhe da consulta dos parâmetros e valores de depreciação após a apuração de depreciação. Essa evolução vai se alterar mês a mês a medida que a depreciação do bem vai evoluindo.

IMPLEMENTAÇÃO AUTOMATIZADA REGRAS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

Orientações para Geração dos Arquivos para o SIADS Implantação

3. REGRAS GERAIS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

Formato e Delimitadores

O arquivo de importação deve ser um arquivo-texto no formato CSV onde cada linha representa um registro. A codificação utilizada deverá ser UTF-8. Recomenda-se evitar o uso de editores de texto como Word e Libreoffice, pois os mesmos acrescentam caracteres de controle no texto que podem causar erro na validação e importação do arquivo.

Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador “¥”(símbolo da moeda japonesa iene). Cada linha deverá ser finalizada com o caractere delimitador “£”(símbolo da moeda Libra Esterlina). Esses caracteres delimitadores não devem integrar o conteúdo de quaisquer campos do arquivo.

PADRÃO DA GERAÇÃO DE ARQUIVOS

Os dados de composição dos arquivos de migração devem ser extraídos do banco de dados do sistema em uso na unidade.

IMPLEMENTAÇÃO AUTOMATIZADA REGRAS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

Orientações para Geração dos Arquivos para o SIADS Implantação

ARQUIVO DE MATERIAL PERMANENTE:

LINHA DE CABEÇALHO

SEQ.	CAMPO	Descrição	F(TAM)	PREENCHIMENTO
1	"H"	Identificador da linha	A(1)	Obrigatório
2	"PE"	Tipo do Arquivo	A(2)	Obrigatório
3	Sequencial	Sequencial que identifica o número do arquivo	N(3)	Obrigatório
4	Órgão	Código do órgão implantador	N(5)	Obrigatório
5	Uasg	Código da Uasg	N(6)	Obrigatório
6	CPF	CPF do usuário que gerou o arquivo	N(11)	Obrigatório
7	Gestão	Gestão	N(5)	Obrigatório
8	"£"	Finalizador de linha	A(1)	Obrigatório

Exemplo: H¥PE¥1¥25000¥170531¥02146445459¥00001¥£

PADRÃO DA GERAÇÃO DE ARQUIVOS

Os arquivos devem ser gerados por equipes de TI ou conhecedores de ferramentas de extração e manipulação de bancos de dados.

IMPLEMENTAÇÃO AUTOMATIZADA REGRAS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

Orientações para Geração dos Arquivos para o SIADS Implantação

LINHA DE DADOS

SEQ.	CAMPO	DESCRIÇÃO	F(TAM)	PREENCHIMENTO
1	“D”	Identificador da linha para Inclusão/Alteração	A(1)	Obrigatório
2	Código do material	Código do material permanente	A(100)	Obrigatório
3	Descrição	Descrição do material	A(300)	Obrigatório
4	Código da conta	Código da conta contábil	N(9)	Obrigatório
5	Endereço	Localização do material	A(50)	Obrigatório
6	UORG	Código da UORG do material	A(100)	Obrigatório
7	Tipo	Restrito a bens próprios. Deve ser preenchido com o número 1.	N(1)	Obrigatório
8	Situação	Pode ser: 1 (Bom), 2 (Recuperável), 3 (Irrecuperável), 4 (Ocioso), 5 (Antieconômico)	N(1)	Obrigatório
9	Tipo de placa	Pode ser: 1 (metal), 2 (plástico), 3 (papel)	N(1)	Obrigatório
10	Data Tombamento	Data de tombamento do bem patrimonial no formato ddMMyyyy	N(8)	Obrigatório
11	Vlr. do Bem	Valor unitário do bem patrimonial sem “.” e “,”. Deve ser maior que ZERO.	N(18)	Obrigatório
12	Forma de aquisição	Forma como o bem material foi adquirido	A(20)	Obrigatório
13	Especificação	Informar algum detalhe específico do bem patrimonial	A(209)	Obrigatório
14	Data devolução	Formato ddMMyyyy	N(8)	
15	Nr. Serie	Número de série do bem patrimonial	A(15)	
16	Patrimônio	Número patrimonial do bem material antes da implantação do sistema. Não pode se repetir dentro do arquivo.	N(10)	Obrigatório

PADRÃO DA GERAÇÃO DE ARQUIVOS

Os arquivos devem ser gerados por equipes de TI ou conhecedores de ferramentas de extração e manipulação de bancos de dados.

Roteiro completo disponível no portal de patrimônio.

IMPLEMENTAÇÃO AUTOMATIZADA

REGRAS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

LINHA DE RODAPÉ

SEQ.	CAMPO	Descrição	F(TAM)	PREENCHIMENTO
1	"T"	Identificador da linha	A(1)	Obrigatório
2	Data Final	Formato: ddMMyyyyHHmmss. Data e hora final da geração do arquivo	N(14)	Obrigatório
3	Quantidade registros	Quantidade de registros de dados no arquivo, ou seja, registros do tipo Linha de Dados. Não considerar nem o registro Cabeçalho nem o Rodapé	N(10)	Obrigatório
4	Total Valor. Unitário	Somatório do campo 11 (Valor Unitário) da linha de dados sem ":" e ","	N(18)	Obrigatório
5	Identificador de fim de arquivo	"FIM"	A(3)	Obrigatório
6	"£"	Finalizador de linha	A(1)	Obrigatório

Exemplo: T¥15052017185412¥3¥1000¥FIM¥£

EXEMPLO DE ARQUIVO DE MATERIAL PERMANENTE

¥PE¥1¥25000¥00001¥02146445459¥00001¥
D¥P101479014¥MATERIALPERMANENTE01¥254602152¥ENDERECO¥1790001¥1¥2¥3¥11052017¥1000¥MERCADOXPTO¥ESPECIFICACAO¥1105201
8¥9000000¥1234567891¥MARCA¥MODELO¥FABRICANTE¥GARANTIDOR¥CONTRATO¥11052017¥11052018¥02146445459¥ANTONIO¥VVV¥
D¥P101479015¥MATERIALPERMANENTE02¥254602153¥ENDERECO¥1790002¥2¥2¥1¥11052018¥20000¥AQUISICAO¥ESPECIFICACAO¥123456789
2¥VVVVVVVVVV¥
D¥P101479016¥MATERIALPERMANENTE03¥254602154¥ENDERECO¥1790003¥1¥2¥2¥11052019¥1000¥AQUISICAO¥ESPECIFICACAO¥123456789
3¥VVVVVVVVVV¥

PADRÃO DA GERAÇÃO DE ARQUIVOS

Os arquivos devem ser gerados por equipes de TI ou conhecedores de ferramentas de extração e manipulação de bancos de dados.

IMPLEMENTAÇÃO AUTOMATIZADA REGRAS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS




```
H¥PE¥1¥25000¥170085¥15258190110¥00001¥£  
D¥100000086¥COFRE EM ACO¥123110105¥AV. GRAÇA ARANHA, 35¥314¥1¥1¥1¥20122002¥19835¥01 - COMPRA¥  
D¥100000062¥COFRE EM ACO¥123110105¥AV. GRAÇA ARANHA, 35¥314¥1¥1¥1¥23042003¥42055¥01 - COMPRA¥  
D¥100000097¥PERFURADOR DE PAPEL¥123110302¥AV. GRAÇA ARANHA, 35¥314¥1¥1¥1¥20122002¥36559¥01 -  
D¥100000069¥MESA PARA ESCRITORIO¥123110303¥AV. GRAÇA ARANHA, 35RJ¥314¥1¥1¥1¥1¥18112003¥448295¥0  
D¥100000069¥MESA PARA ESCRITORIO¥123110303¥CLP // AV. GRAÇA ARANHA, 35¥314¥1¥5¥1¥18112003¥448  
D¥100000071¥MESA PARA ESCRITORIO¥123110303¥SAM-1 / AV. GRAÇA ARANHA, 35¥314¥1¥1¥1¥01122003¥59  
D¥100000071¥MESA PARA ESCRITORIO¥123110303¥AV. GRAÇA ARANHA, 35¥314¥1¥1¥1¥01122003¥597478¥01  
D¥100000071¥MESA PARA ESCRITORIO¥123110303¥RUA MORAIS E VALE 2 |¥314¥1¥5¥1¥01122003¥597478¥01  
D¥100000071¥MESA PARA ESCRITORIO¥123110303¥AV. GRAÇA ARANHA, 35 - 5º ANDAR RJ¥314¥1¥1¥1¥01122  
T¥30042021164825¥9¥3384951¥FIM¥£
```

PADRÃO DA GERAÇÃO DE ARQUIVOS

Exemplo de arquivo de migração saldos de estoque.

O exemplo completo do arquivo de migração se encontra no roteiro para geração de migração.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA




The screenshot shows a web browser window with the title 'Siads Web'. The address bar indicates the URL is <https://hom.siads.fazenda/si...>. The browser status bar shows 'Apresentação do', '02 - Orientações', and 'Painel de control'. The main content area is titled 'HOMOLOGAÇÃO' and displays the message 'NÍVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO'. The left sidebar menu includes: Página Inicial, Trocar UG, Custódia, Estoque, **Implantação** (highlighted with a red box), Administração, Pendências, Tutorial SIADS, and Sair. The bottom of the page contains a footer with the text: 'Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - <https://sisstn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339>', 'Siads Web | SIADS Web - Sistema Integrado de Administração de Serviços', 'Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35', and 'Navegadores compatíveis: Chrome 34+, IE 10+, Firefox 23+. Melhor visualizado em 1551x876'.



MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Selecionar a aba
“IMPLANTAÇÃO”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA




The screenshot shows a web browser window with the Siads Web interface. The address bar displays the URL <https://hom.siads.fazenda/siadsweb/private/default#>. The page title is "Siads Web". The left sidebar menu is open, showing several options: Página Inicial, Trocar UG, Custódia, Estoque, Implantação, Administração, Pendências, and Tutorial SIADS. The "Implantação" menu item is highlighted with a red box and a red arrow points to it. The main content area shows a yellow header bar with the text "HOMOLOGAÇÃO" and "NÍVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO". Below this, there is a "Página Inicial" link. At the bottom of the page, there is a footer bar with the text "Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - <https://sisstn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339>" and "https://hom.siads.fazenda/siadsweb/private/default# de Serviços Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35 Navegadores compatíveis: Chrome 34+, IE 10+, Firefox 23+ Melhor visualizado em 1551x876".

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Selecionar a opção
“Controle da Implantação”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA




The screenshot shows the Siads Web interface with the following details:

- Header:** HOMOLOGAÇÃO, NÍVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO
- Left Sidebar:** Página Inicial, Trocar UG, Custódia, Estoque, Implantação (selected), Controle de Implantação, Estrutura, Automatizada, Manual, Personalizar, Relatórios, Exportar, Implantar, Administração, Pendências, Tutorial SIADS.
- Content Area:**
 - Controle:** Sub-sections: Material de Consumo, Material Permanente (highlighted with a red box), Material Intangível.
 - Material Permanente:** Buttons: Iniciar Implantação Material Permanente (highlighted with a red box), Iniciar Batimento Material Permanente, Validar Batimento Material Permanente, Cancelar Batimento Material Permanente, Reiniciar Implantação Material Permanente.
 - Material Intangível:** Buttons: Iniciar Implantação Material Intangível, Iniciar Batimento Material Intangível, Validar Batimento Material Intangível, Cancelar Batimento Material Intangível, Reiniciar Implantação Material Intangível.
- Footer:** Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - <https://sisstn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339>

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Clicar no botão
Iniciar implantação Material
Permanente


SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA



MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Selecionar a opção “Automatizada!

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA



HOMOLOGAÇÃO

Controle de Implantação

Controle

Material de Consumo

- Iniciar Implantação Material Consumo
- Iniciar Batimento Material de Consumo
- Validar Batimento Material de Consumo
- Cancelar Batimento Material de Consumo
- Reiniciar Implantação Material Consumo

Material Permanente

- Iniciar Implantação Material Permanente
- Iniciar Batimento Material Permanente
- Validar Batimento Material Permanente
- Cancelar Batimento Material Permanente
- Reiniciar Implantação Material Permanente


Material Intangível

- Iniciar Implantação Material Intangível
- Iniciar Batimento Material Intangível
- Validar Batimento Material Intangível
- Cancelar Batimento Material Intangível
- Reiniciar Implantação Material Intangível

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Selecionar
“Importar Material
Permanente”.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA



Arquivo de Material Permanente :

Seleciona

Validar Importar

Filtros

Data Início Data Fim

Pesquisar

Relação de Arquivos Importados

Fluxo	Tipo de Arquivo	Observação	CPF Gerador	CPF Logado	Sequencial	Data do Fluxo	Arquivo
Nenhum registro encontrado.							


Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - <https://sisstn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339>

Siads Web | SIADS Web - Sistema Integrado de Administração de Serviços Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35 Navegadores compatíveis: Chrome 34+, IE 10+, Firefox 23+. Melhor visualizado em 1551x876.

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Carregar o arquivo de migração,
validar e importar para o
sistema.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA




The screenshot shows a web browser window with the title 'Siads Web'. The address bar displays a non-secure connection (https://hom.siads.fazenda/si...). The main content area is titled 'HOMOLOGAÇÃO' and shows the path: Página Inicial > Implantação > Automatizada > Correlac. Mat. de Consumo. On the left, a sidebar menu is open, showing various options under 'Implantação' and 'Automatizada'. The 'Correlac. Mat. de Consumo' option is highlighted with a red box. The footer of the page includes the text 'Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - https://sisstn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339' and 'Siads Web | SIADS Web - Sistema Integrado de Administração de Serviços - Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35 - Navegadores compatíveis: Chrome 34+, IE 10+, Firefox 23+ - Melhor visualizado em 1551x876'.

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Correlacionar e personalizar os itens de material carregados para os itens do Siads.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA




The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with several tabs open: 'Apresentação do', '02 - Orientações', 'Painel de controle', and 'Siads Web'. The 'Siads Web' tab is active, displaying the 'HOMOLOGAÇÃO' screen. The top navigation bar includes links for 'Página Inicial', 'Trocar UG', 'Custódia', 'Estoque', 'Implantação', 'Relatórios' (which is highlighted with a red box), 'Exportar', 'Implantar', 'Administração', 'Pendências', and 'Tutorial SIADS'. The main content area features the 'SIADS' logo and a message: 'NÍVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO'. The bottom of the screen shows a footer with links for 'Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - https://sisstn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339' and 'https://hom.siads.fazenda/siadsweb/private/default# de Serviços Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35 Navegadores compatíveis: Chrome 34+, IE 10+, Firefox 23+. Melhor visualizado em 1551x876.'

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Emitir o relatório de batimento para conferência dos saldos contábeis correlacionados.


SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA



MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Selecionar a opção Batimento Mat. Permanente

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA




The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Tab bar: Apresentação do, 02 - Orientações, Painel de controle, Siads Web.
- Address bar: https://hom.siads.fazenda/si... (warning: Não seguro).
- Header: HOMOLOGAÇÃO, NIVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO.
- Left sidebar (Implantação):
 - Controle de Implantação
 - Estrutura
 - Automatizada (highlighted with a red box)
 - Manual
 - Personalizar
 - Relatórios
 - Exportar (highlighted with a red box)
 - Implantar
 - Administração
 - Pendências
 - Tutorial SIADS
- Center content: SIADS logo.
- Page footer: Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - https://sisstn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339, Siads Web | SIADS Web - Sistema Integrado de Administração de Serviços, Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35, Navegadores compatíveis: Chrome 34+, IE 10+, Firefox 23+. Melhor visualizado em 1551x876.

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Selecionar a opção “Exportar”

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA



The screenshot shows a web browser window with the title 'Siads Web'. The address bar displays a non-secure URL. The main content area is titled 'HOMOLOGAÇÃO' and shows the 'NIVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO' level. On the left, a vertical navigation menu is open under the 'Implantação' section. The 'Material Permanente' option is highlighted with a red box. The Siads logo is visible in the center of the page. The bottom of the screen shows the footer with service information and a note about browser compatibility.

Apresentação do | 02 - Orientações | Painel de controle | Siads Web | + | - | □ | X

← C Não seguro | https://hom.siads.fazenda/si... | A | Q | ☆ | ⚡ | ↴ | 🌐 | ... | B

Página Inicial | Trocar UG | Custódia | Estoque | Implantação | Controle de Implantação | Estrutura | Automatizada | Manual | Personalizar | Relatórios | Exportar | UORG | Material de Consumo | Material Permanente | Material Intangível | Implantar | Administração | Página Inicial | Página Inicial

HOMOLOGAÇÃO

NIVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO

SIADS


Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - <https://sisstr.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339>

Siads Web | SIADS Web - Sistema Integrado de Administração de Serviços | Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35 | Navegadores compatíveis: Chrome 34+, IE 10+, Firefox 23+. Melhor visualizado em 1551x876.

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

Selecionar a opção “Material Permanente”.

SUBSISTEMA PATRIM IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA



The screenshot shows the Siads Web interface with the following details:


- Header:** Shows tabs for 'Apresentação do', '02 - Orientações', 'Painel de controle', and 'Siads Web'.
- Page Title:** 'HOMOLOGAÇÃO' (Homologation) - 'NÍVEL 1 - 155152 - CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO'.
- Left Sidebar:** 'Implantação' section with sub-options: 'Controle de Implantação', 'Estrutura', 'Automatizada', 'Manual', 'Personalizar', 'Relatórios', 'Exportar' (selected), and 'Implantar'.
- Content Area:** 'Material Permanente' section. The 'Exportação de Material Permanente' button is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Exportar Personalização de Material Permanente' button is labeled '2'.
- Table:** 'Histórico de exportações' table with columns: Carga, Status, Ciclos, Enviados, Lidos, Inseridos, Erros, CPF Gerador, Data do Fluxo, and Log. It displays the message 'Nenhum registro encontrado.' and 'Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1'.
- Page Footer:** 'Canal Atendimento Siads - e-Serviços: Portal de Serviços do Tesouro Nacional - <https://sisstrn.tesouro.gov.br/eservicos-ext/#/public/homeUsuario/Area/1142339>'.
- Page Bottom:** 'Siads Web | SIADS Web - Sistema Integrado de Administração de Serviços' and 'Versão 6.7.25 25/05/2023 10:35'.

MIGRAÇÃO AUTOMATIZADA

- 1 - Exportar a personalização dos itens.
- 2 - No dia seguinte exportar o material para efetivação no grande porte.

Após a exportação, o patrimônio deve ser efetivado seguindo os passos descritos nos slides 62, 67 e 76.

COMO SOLICITAR SERVIÇOS



Siads

PORTAL DE SERVIÇOS SIADS

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

O QUE VAMOS APRENDER EM NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO ?



Mande a sua sugestão de um novo tema.

PRÓXIMO ENCONTRO

Em breve nos encontraremos em
novo Webinar.

FIM



Obrigado e até breve.

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



Marcos Gomes