

# VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS NO ADOBE READER

Este manual tem como objetivo ilustrar os procedimentos necessários para que assinaturas digitais dos sistemas do INPI sejam validadas corretamente no Adobe Reader. Agosto/2017



Para que os arquivos PDF gerados pelo INPI possam ter suas assinaturas digitais validadas, são necessários alguns procedimentos para a configuração da confiança nos certificados emitidos pela Autoridade Certificadora Raiz Confiável Brasileira. Caso um documento apresente a mensagem exibida na imagem abaixo, siga os passos presentes neste manual.





#### 1)

No Acrobat Reader, clique em "Editar – Preferências":



Obs: o download do Adobe Reader pode ser feito a partir do link http://get.adobe.com/br/reader.



#### 2)

Clique em "Assinaturas" e na seção "Certificados confiáveis e de identidade" clique no botão "Mais":

Constant Constant	-Animaturan digitais	
Conventanus Documentos Excluçõo de página Genal Tela chuia	Crieștio e apartencia - Controlar opções de crieção de aconaturas - Definir a apartencia de aconaturas dentro de um documento	Mellur
3D e multimidia Acembilidade Acone Online Services Association	Verificação - Cantrola como e quando as assinaturas dio verificadas	
Contença de multimida (acutente) Contex de email Controlador Formulárice Gerenciador de Confiança Menciolok	Certificados confidueis e de identislade - Criar e gesenciar identislades para assinatura - Genericar credesciais utadas em decumentos confidueis	Main
ldioma	De data/hora em documento	
hrtemet JavaScript Lettara	+ Certfigurar ajustes de servidor de data/hore	Maitur
Medição (20) Medição (20) Mudido (Geo) Multimidia (existente) Pesquisar Revisão Seguriança Seguriança Venticar ortografia		



#### 3)

Clique no menu da esquerda em "Certificados confiáveis" e depois clique em "Importar":

8.	IDs digitais	J'sam meteria	🖣 Importar 🎜 Inportar 🕎 Deb	alles de cestilisate 🔘 Remover	
	Contes de ID de man Arquivos de ID digita ID: digitais para Wes	Nome - Adobe Reat CA G2	Emission dio certificado Adobic Root CA G2	Espira em 2946 11 28 23 53 50 Z	_
	Módulos e tokens Pi				
ï	Certificados confisivos				
			Adobe Root CA G2		
			Adobe Systems Inc	orporated	
		1	Emitido por: Adobe Root CA G2		
		20.020	Adobe Systems Incor	porated	
		Válido	a partir de: 2016.11.29 00.00:00	2	
			Valido até: 2046.11.28 23:59:59	Z	

#### 4)

Clique em "Procurar":



Nome	t	-mail	Remove
			Procurar.
			- Pegquisar
utificador			
Concessor.			
sta lista exibe os c	ertificados associados a	o contato selecionado no moi	mento.
sta lista exibe os c Assunto	ertificados associados a Emissor	o contato selecionado no mor Expira em	mento. Qetalhes.

#### 5)

Localize o arquivo "ICP-Brasilv2.crt" e clique em "Abrir".

\* O arquivo pode ser baixado através do link <u>http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv2.crt</u>.



Confira os dados do certificado a ser importado e clique em "Importar":

Nome	diffictudeses Dain Descilates (/2)	E-mail	ßemover
Autonadae Ce	tencadora naiz prasileira vz-		Procurar
			Peşquisar
4			<u> </u>
• I sta lista exibe os ci Assunto	ertificados associados ao contato	selecionado no momer	nto.



#### 7)

Verifique a mensagem de confirmação de importação do certificado com sucesso:



#### 8)

Retorne à tela de configurações, clique no menu da esquerda em "Certificados confiáveis", e posteriormente na lista da direita selecione o certificado da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira importado. Clique então no botão "Editar confiança":



IDs digitais	🧪 Editar confianca 🐜 Importar 🧀	Exportar Detailes do certificade	0 🔘 Remover
e a series and	Monte	Emission do carbificado.	Emira ann
Contas de ID-de inan	Adobt Boot CA GJ	Adobe Boot CA 02	2046 11 28 23 55 50 2
Arquivos de ID digita	Autoridade Certificadora Rao Brasileira v2	Autoridade Certificadora Raiz Bras	2023-06-21 19:04:57
IDs digitais para Win			
Módulos e tokens P#			
Certificados confiáveis			
1			
(			
l	<u>+ </u>	.(==)	
(	4	ridade Certificadora Raiz Bras	ileira y2
(	Auto ICP-	ridade Certificadora Raiz Bras Brasil	ileira v2
(	Auto ICP- Emitido por: Auto	ridade Certificadora Raiz Bras Brasil ridade Certificadora Raiz Brasileir	ileira v2 a v2
	Aste ICP- Emitido por: Auto ICP-	ridade Certificadora Raiz Bras Brasil ridade Certificadora Raiz Brasileir Brasil	ileira v2 a v2
l	Asta ICP- Emitido por: Auto ICP- Válido a partir de: 2010	ridade Certificadora Raiz Bras Brasil ridade Certificadora Raiz Brasileir Brasil 106.21 19.04:57 Z	ileira v2 a v2
l	Auto ICP- Emitido por: Auto ICP- Válido a partir de: 2010 Válido até: 2023	ridade Certificadora Raiz Bras Brasil ridade Certificadora Raiz Brasileir Brasil 06.21 19:04:57 Z 06.21 19:04:57 Z	ileira v2 a v2

#### 9)

Clique na aba "Confiança", selecione a opção "Usar este certificado como uma raiz confiável" e clique em OK:



etalhes do certificar	lo			
Assunto: Autorida	de Certificadora Raiz B	asileira v2		
Emissor: Autorida	de Certificadora Raiz Br	asileira v2		
Uso: Certificado d	e assinatura (CA), Assin	ar CRL		
Vencimento: 21/0	5/2023 19:04:57			
Confiança Restri	ções de política			
estar em cadesa éxito. A verificaç dela.	para uma ancora contr ão de revogação não é tificado como uma rais	realizada em uma áno	ao da assinatura te ora confiável ou a	cima
Se a validação d para:	a assinatura tiver êxito,	confiar neste certifica	do	
🔽 Dados ou	documentos assinado	,		
C Documen	tog certificados			
E Cont	eúdo dinámico			
T Javas	icript incorporado de a	to privilégio		
E Oper Impr	ações privilegiadas do. essão, etc).	natema (conexilo em r	ede.	
				11
	icado			
Detalhes do certif				



#### 10)

Reinicie o Adobe Reader e verifique se o documento já apresenta a assinatura como válida:

